

航空公司	SSR CTCM	SSR CTCM 特別語言	OSI 手機電報格式指令	SSR CTCR
CX、AR、LH、LX、MF、OS、PR、VN、HX、JL、DL、MH、AM、MK、OM、TN、UA、AF、KL、MH、H1、EY、GA、PG、TG、HA、NZ、TR 等其他航空公司	3CTCM/886921333444-1.1	JL-若需日文 3CTCM/886921333444/JA-1.1		註:AR、HX、JL、MH、AM、MK、OM、UA、TG 乘客拒絕提供任何聯絡資訊 3CTCR/REFUSED-1.1 註:DL-乘客拒絕提供任何聯絡資訊 3CTCR/REFUSED TO PROVIDE CTC INFO-1.1 註:AF、KL-乘客拒絕提供任何聯絡資訊 3CTCR/PAX REFUSED-1.1 註:JL-拒絕提供資訊 3CTCR/NO CONTACT INFORMATION-1.1 註:AM-若乘客拒絕提供任何聯絡資訊 3CTCR/REFUSED-1.1
SQ、TK	3CTCM/886 9xxxxxxx-1.1			註:SQ-若乘客拒絕提供任何聯絡資訊 3CTCR/PAX DID NOT PROVIDE CTC INFO 註:TK-若乘客拒絕提供任何聯絡資訊 3CTCR/REFUSED
BR、B7、QR、NH、UX、TP、LO、JX	3CTCM/886918666888/EN-1.1 3CTCM/886918666888/ZH-1.1	JX-若需日文 3CTCM/886921333444/JA-1.1		EN 表示收到英文格式，ZH 則為繁體中文格式 註:BR/B7/NH/LO-若乘客拒絕提供任何聯絡資訊 3CTCR/REFUSED-1.1 註:UX、TP、JX-若乘客拒絕提供任何聯絡資訊 3CTCR/REFUSED TO PROVIDE CTC INFO-1.1
AE、CI	3CTCM/886918666888/EN-1.1 3CTCM/886918666888/ZH-2.1 3CTCM/886921333444/ZA-1.1 3CTCM/886921333444/JA-1.1			EN 表示收到英文格式，ZH 為繁體中文格式，ZA 則為簡體中文格式，JA 則為日文格式 註:AE/CI 未提供旅客聯繫方式，將依 AE/CI 不當訂位規定簽發 ADM，團體業者請輸入領隊手機號碼
QF	3CTCM/886918666888-1.1 <del>3CTCM/886918666888/AU-1.1</del>			<del>AU 表示收到澳洲文格式 3CTCR-1.1</del>
AC、KQ、ET、BA	3CTCM/886918666888/EN-1.1			(語言:EN 英文、DE 德文、FR 法文、ES 西語、IT 義文) 註:AC-若乘客拒絕提供任何聯絡資訊 3CTCR/REFUSED TO PROVIDE-1.1 註:KQ-若乘客拒絕提供任何聯絡資訊 3CTCR/REFUSED TO PROVIDE CTC INFO-1.1 註:BA-若乘客拒絕提供任何聯絡資訊 3CTCR/REFUSED-1.1
SK	3CTCM/886921333444-1.1			
NX			3OSI NX CTCM 886.935808255-1.1	國際代碼必須輸入，國碼與手機號碼中間須以"."間隔 註:NX-若乘客拒絕提供任何聯絡資訊 3OSI NX CTCR REFUSED -1.1
EK			3OSI EK CTCM TPE 886928555666 CHEN/HAPPY	
MU/FM			3OSI MU CTCM00886920123456-1.1 (00)+國家地區代碼 +(去0)手機號碼，CTCM 與號碼中間不添加其他字母及空格，並加上 00886	

HB			3OSI HB CTCT886921123666-1.1	
HU			3OSI HU CTCM 00886920123456 3OSI HU CTCM 國際字冠 00+ 國家代碼 +(去 0)手機號碼 大陸手機號碼：3OSI HU CTCM 008615512345678 舉例：臺灣手機號碼：3OSI HU CTCM 00886920123456	
OZ	3CTCM/886<空格>936<空格>552<空格>547-1.1			
SC、CZ			3OSI <航空公司> CTCM TPE 0912345678 MR CHANG	
CA/ZH	3CTCM/886928123123/TW-1.1			3CTCR/REFUSED TO PROVIDE-1.1
3U			3OSI 3U CTCM 886933110110 3OSI 3U CTCR	
SU、S7			3OSI SU CTCM TPE 886912345678 WANG/MIHAIL-1.1 3OSI SU CTCM+空一格+城市碼+空一格+ 國碼+行動電話+空一格+旅客姓名+一橫 槓+姓名序號 CTCM：旅客行動電話，CTCB：旅客公 司電話，CTCH：旅客家裡電話， CTCA：代訂旅遊業者電話	
MF	3CTCM/00886XXXXXXXXXX-1.1		緊急聯絡人及聯繫電話（錄入非一同乘 機的緊急聯絡人姓名、電話需錄入國家 區號） 3OSI MF PCTC ZHANGSAN 008865925739000-1.1(PCTC：旅客緊急 聯絡人電話)	緊急聯絡人及聯繫電話（錄入非一同乘機的緊急聯絡人姓 名、電話需錄入國家區號） 3OSI MF PCTC ZHANGSAN 008865925739000-1.1(PCTC：旅客 緊急聯絡人電話)

航空公司	SSR CTCE	SSR CTCE 特別語言	OSI Email 電報格式指令 (// 代表@, ..是下底線, ./是中線)	
CX、TK、MF、AR、LH、LX、OS、PR、VN、HX、CA、JL、MH、MK、OM、TN、UA、CZ、TK、AF、KL、AM、MH、H1、EY、GA、PG、3U、DL、SQ、TG、HA、OZ、NZ、TR 等其他航空公司	3CTCE/EMAIL//HOME.COM -1.1	( // 是@, .. 是下底線, ./是中線) 註:JL-若需日文, 3CTCE/EMAIL//HOME.COM/JA-1.1		
EK			3OSI EK CTCE HELLOKITTY//GMAIL.COM	
BR、B7、QR、NH、UX、TP、LO、JX	3CTCE/HELLOKITTY//YAHOO.COM.TW/EN-1.1 3CTCE/HELLOKITTY//YAHOO.COM.TW/ZH-1.1	( // 是@, .. 是下底線, ./是中線) 註:JL-若需日文, 3CTCE/EMAIL//HOME.COM/JA-1.1		(CTCE 為電子郵件帳號, //表示@, EN 表示收到英文格式內容, ZH 則為繁體中文格式內容)
AE、CI	3CTCE/HELLOKITTY//YAHOO.COM.TW/EN-1.1 3CTCE/HELLOKITTY//YAHOO.COM.TW/ZH-1.1 3CTCE/HELLOKITTY//YAHOO.COM.TW/ZA-1.1	( // 是@, .. 是下底線, ./是中線) 註:JL-若需日文, 3CTCE/EMAIL//HOME.COM/JA-1.1		(CTCE 為電子郵件帳號, //表示@, EN 表示收到英文格式內容, ZH 則為繁體中文格式內容) 註: AE/CI 未提供旅客聯繫方式, 將依 AE/CI 不當訂位規定簽發 ADM, 團體業者請輸入領隊 email
QF、SK	3CTCE/HELLOKITTY//YAHOO.COM.TW-1.1 <del>3CTCE/HELLOKITTY//YAHOO.COM.TW/AU-1.1</del>			<del>(CTCE 為電子郵件帳號, //表示@, AU 表示收到澳洲文文格式內容)</del>
SU、S7、HU、NX、HB、MU、FM	3OSI SU CTCE HELLOKITTY//YAHOO.COM.TW-1.1 3OSI S7 CTCE HELLOKITTY//YAHOO.COM.TW-1.1 3OSI HU CTCE HELLOKITTY//YAHOO.COM.TW-1.1 3OSI NX CTCE HELLOKITTY//YAHOO.COM.TW-1.1 3OSI HB CTCE HELLOKITTY//YAHOO.COM.TW-1.1			